
datasaver

導入時推奨設定

はじめに

本資料は **datasaver** サーバ本体側のファームウェアとクライアント PC 側へインストールするエージェントソフトの推奨設定をマニュアルから一部抜粋した資料で、あくまでマニュアルを一読頂くことを前提としておりますことをお願い申し上げます。

1-1:datasaver 導入時に準備頂くもの

製品梱包内に製品マニュアル CD が同梱されています。その CD 内のマニュアルをご用意ください。

●**datasaver** はじめにお読みください

●**datasaver** マニュアル（基本編）

●**datasaver** マニュアル（応用編）

上記マニュアルは最初の一読して頂くことをお願い申し上げます。

1-2:datasaver ユーザーサポート登録

最初に、[【datasaver はじめにお読みください】](#)「ユーザー登録のお願い」に記載されております手順に従い、ユーザー登録をお願い致します。この登録により、最新のファームウェア・エージェントソフト・リカバリ CD の iso ファイル・マニュアルが入手出来ます。また各種お知らせをメールにて送付させていただきます。

2:datasaver エージェント登録

datasaver 本体側のファームウェア登録に関する推奨設定は下記です。


[【datasaver マニュアル（基本編）】](#)の 5-2：エージェント設定の編集部を参照ください。

●**リカバリポイントの最大数**の初期設定は「7」ですが、**推奨は 7 から 15**です。お客様の環境により、全台数が稼働した後、**datasaver** のディスク容量が 50%～70%ほどで稼働していることがベストです。

●**新しいスケジュールの設定**の推奨は**毎日の夜間の時間帯**で各クライアントの本設定は **1 時間あけて**設定してください。20 台以上を設定される際、最低 30 分は間隔をあけてください。

参考例：

PC1 毎日 22 時
PC2 毎日 23 時
PC3 毎日 0 時
PC4 毎日 1 時

 1 時間あけて設定

その他関連項目としまして、[【datasaver マニュアル（応用編）】](#)の P.4～P.10 をお読みください。

3:クライアント PC 側エージェントソフト

[エージェント登録は【datasaver マニュアル（基本編）】5-2:エージェント設定より手順に従ってください。](#)

エージェントソフトは初期設定では 10 分間隔で差分を見回ります。推奨は初期設定です。

台数が 10 台以上でしたら 15 分にして頂くと最適です。

設定方法は、[【datasaver マニュアル（応用編）】2-1-1:エージェントオプションを参照ください。](#)

ご不明な点ございましたら、弊社 **datasaver** サポートチームまでご連絡下さい。

datasaver

datasaver URL: <http://www.datasaver-pro.com/>